

TÉMA: Nastavení prostředí Windows 7

Tento příklad slouží k procvičení základních nastavení v prostředí Windows 7.

Zadání:

1. **Určete druh procesoru, operační paměť a verzi operačního systému** nainstalovaného na Vašem počítači.
2. **Nastavte jazyk klávesnice**, který bude používán při spuštění počítače na *angličtinu*.
3. **Změňte datum** na počítači na *21. 6. 2009*. Vraťte datum zpět na původní.
4. **Nastavte Hlavní panel** tak, aby se zobrazil pouze, pokud na něj najedete myší.
5. **Nastavte ve vlastnostech klávesnice prodlouhu před opakováním znaků** na delší.
6. **Nastavte formát času** na 12-ti hodinový (Př.: 1:46 odp).
7. **Změňte nastavení domovské stránky prohlížeče** Internet Explorer na adresu *http://www.slu.cz*, aniž byste museli spustit prohlížeč.
8. Jakými způsoby lze řídit **spotřebu energie** v počítači?
9. **Zobrazte ve složce uživatele** skryté soubory a složky.
10. **Nastavte zobrazování přípon** u názvů souborů.
11. **Určete rychlost připojení** vašeho počítače do sítě a **zjistěte jeho MAC adresu** (fyzická adresa počítače) a **IP adresu**.
12. Jaké prvky pro **usnadnění přístupu** k počítači nabízí Windows 7?
13. **Změňte rychlost pohybu ukazatele myši** na větší.
14. Jakým způsobem lze nastavit **spouštění programu Vyčištění disku** každé pondělí v 6 hodin?
15. Určete, jaké **skripty písma Arial** nabízí Váš počítač.
16. Co je to zařízení typu *Plug and Play*?
17. Kde lze odinstalovat **programy** ve Windows 7?
18. Kde lze **změnit přidružení typu souboru ke konkrétnímu programu** (a jeho automatické spouštění)?
19. Kde lze nastavit **automatickou aktualizaci** Windows 7?
20. Zjistěte, které **tiskárny** máte k dispozici pro tisk v síti.
21. Zjistěte, jaké **rozlišení obrazovky** a jakou kvalitu barev máte nastavenou na Vašem počítači.
22. Kde lze nastavit **způsob automatického přehrávání** médií (CD, DVD atd.).

Řešení

Řešení:

1. Kontextová nabídka (pravé tlačítko myši) ikony Počítač na ploše (nebo tlačítko **Start/Počítač/Vlastnosti**). Pozn. Informace o počítači lze vyvolat také v dialogovém okně Ovládací panely (tlačítko **Start/Ovládací panely**), skupina **Systém a zabezpečení/Systém**.
2. Dialogové okno **Ovládací panely** (tlačítko **Start/Ovládací panely**)/ve skupině **Hodiny, jazyk a oblast** odkaz **Změnit klávesnice nebo jiné metody zadávání**/v dialogovém okně **Oblast a jazyk** záložka **Klávesnice a jazyky**/tlačítko **Změnit klávesnice.../Výchozí jazyk zadávání** nastavit dle zadání.
3. Kliknout na čas v pravé části Hlavního panelu, upravit dle zadání. Pozn. Datum a čas lze nastavovat také v dialogovém okně **Ovládací panely** (tlačítko **Start/Ovládací panely**)/skupina **Hodiny, jazyk a oblast/Datum a čas**).
4. Kontextová nabídka Hlavního panelu/**Vlastnosti**/záložka **Hlavní panel/Automaticky skrývat hlavní panel**. Pozn. Vlastnosti Hlavního panelu lze nastavovat také v dialogovém okně **Ovládací panely** (tlačítko **Start/Ovládací panely**)/skupina **Vzhled a přizpůsobení/Hlavní panel a nabídka Start**).
5. Dialogové okno **Ovládací panely** (tlačítko **Start/Ovládací panely**)/skupina **Hardware a zvuk/Klávesnice**/záložka **Rychlost**.
6. Dialogové okno **Ovládací panely** (tlačítko **Start/Ovládací panely**)/skupina **Hodiny, jazyk a oblast/Oblast a jazyk**/záložka **Formáty**/tlačítko **Vlastní nastavení.../záložka Čas/seznam Formát času**/vybrat položku *H.mm.ss bb* a změnit oddělovače na „:“.
7. Dialogové okno **Ovládací panely** (tlačítko **Start/Ovládací panely**)/skupina **Síť a internet**/ve skupině **Možnosti Internetu** odkaz **Změnit domovskou stránku**.
8. Dialogové okno **Ovládací panely** (tlačítko **Start/Ovládací panely**)/skupina **Systém a zabezpečení/Možnosti napájení**.
9. Dialogové okno **Ovládací panely** (tlačítko **Start/Ovládací panely**)/skupina **Vzhled a přizpůsobení**/ve skupině **Možnosti složky** odkaz **Zobrazovat skryté soubory a složky**. Pozn.: Složky uživatelů Windows 7 se nachází v adresáři *C:\Users*.
10. Dialogové okno **Ovládací panely** (tlačítko **Start/Ovládací panely**)/skupina **Vzhled a přizpůsobení**/skupina **Možnosti složky**/záložka **Zobrazení/Skrýt příponu souborů známých typů**.
11. Dialogové okno **Ovládací panely** (tlačítko **Start/Ovládací panely**)/skupina **Síť a internet/Centrum síťových připojení a sdílení**/odkaz **Zobrazit stav (Připojení k místní síti)/Podrobnosti...**
12. Dialogové okno **Ovládací panely** (tlačítko **Start/Ovládací panely**)/skupina **Usnadnění přístupu/Centrum usnadnění přístupu**.
13. Dialogové okno **Ovládací panely** (tlačítko **Start/Ovládací panely**)/skupina **Hardware a zvuk**/ve skupině **Zařízení a tiskárny** odkaz **Myš**/záložka **Možnosti ukazatele**.
14. Dialogové okno **Ovládací panely** (tlačítko **Start/Ovládací panely**)/skupina **Systém a zabezpečení**/ve skupině **Nástroje pro správu** odkaz **Plánovat úkoly**. Pozn. Plánování úloh je povoleno pouze uživateli s právy administrátora.
15. Dialogové okno **Ovládací panely** (tlačítko **Start/Ovládací panely**)/skupina **Vzhled a přizpůsobení**/skupina **Písma**.
16. Zařízení typu Plug and Play je zařízení, které je operační systém schopen sám rozpoznat, nalézt a nainstalovat ovladače pro jeho provoz.

17. Dialogové okno **Ovládací panely** (tlačítko **Start/Ovládací panely**)/skupina **Programy/Programy a funkce**.
18. Dialogové okno **Ovládací panely** (tlačítko **Start/Ovládací panely**)/skupina **Programy**/skupina **Výchozí programy**/odkaz **Přidružit typ souboru nebo protokol k programu**.
19. Dialogové okno **Ovládací panely** (tlačítko **Start/Ovládací panely**)/skupina **Systém a zabezpečení/Windows Update**/v levé části okna odkaz **Změnit nastavení**.
20. Dialogové okno **Ovládací panely** (tlačítko **Start/Ovládací panely**)/skupina **Hardware a zvuk/Zařízení a tiskárny**.
21. Dialogové okno **Ovládací panely** (tlačítko **Start/Ovládací panely**)/skupina **Vzhled a přizpůsobení**/skupina **Zobrazení**/v levé části okna odkaz **Upravit rozlišení**.
22. Dialogové okno **Ovládací panely** (tlačítko **Start/Ovládací panely**)/skupina **Hardware a zvuk/Přehrát automaticky**.

Zpět na zadání